

Manual Eduroam - Windows 7 ou 8



AGTIC

Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação

Apresentação


Este tutorial foi concebido para orientar servidores e docentes da UFPR a realizar a conexão Wi-fi por meio do serviço de rede sem fio Eduroam.

Apresenta um passo a passo que permite aos usuários de dispositivos com sistema operacional Windows 7 ou 8 configurarem sua conexão de maneira rápida e fácil.




Passo 1

Em Painel de Controle, clique em “REDE e INTERNET”




Passo 2

Clique em “Central de Rede e Compartilhamento”




Passo 3

Escolha a opção “Gerenciar redes sem fio”



Passo 4

Clique em “ADICIONAR”



Passo 5

Preencha com os seguintes dados:

Nome da Rede: Eduroam

Tipo de Segurança: WPA2-Enterprise

Tipo de Criptografia: AES.

Clique em AVANÇAR

Conectar-se manualmente a uma rede sem fio

Digite as informações da rede sem fio que deseja adicionar

Nome da rede: eduroam

Tipo de segurança: WPA2-Enterprise

Tipo de criptografia: AES

Chave de Segurança: Ocultar caracteres

Iniciar esta conexão automaticamente


Conectar mesmo que a rede não esteja transmitindo

Aviso: com esta opção, a privacidade do computador poderá estar em risco.

Avançar Cancelar


Passo 6

O Eduroam foi adicionado com êxito. Agora clique em “ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO”




Passo 7

Na aba **SEGURANÇA**, em “Escolha um método de autenticação de rede:”, selecione “Microsoft: EAP PROTEGIDO (PEAP)” depois clique em **CONFIGURAÇÕES**



Passo 8

Desmarque a opção **“Validar Certificado do Servidor”**. Em **“Selecionar Método de Autenticação”** marque **“SENHA SEGURA(EAP-MSCHAP v2)”**. Clique em **CONFIGURAR**.




AGTIC

Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação


Passo 9

Desmarque a opção **“USAR AUTOMATICAMENTE MEU NOME E SENHA DE LOGON WINDOWS (E O DOMÍNIO, SE HOVER).”** e clique em **“OK”**.




Passo 10

A tela irá retornar automaticamente. Agora, clique em **“OK”**




Passo 11

Clique em “Configurações Avançadas”.




Passo 12

Na aba “Configuração 802.1X” marque a opção “ESPECIFICAR O MODO DE AUTENTICAÇÃO”, no menu logo abaixo marque “AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO” e clique em “OK”



Passo 13


Você receberá um aviso de **Autenticação de Rede**. Agora insira seu e-mail da UFPR e senha do e-mail da UFPR. Clique em **“OK”**




Sua conexão deverá iniciar com sucesso.



Atenção: Caso não haja êxito na conexão, retorne ao **“PASSO 7”** e reconfigure em **“ESCOLHA UM MÉTODO PARA AUTENTICAÇÃO DE REDE”** para **“Microsoft: EAP-TTLS”**, depois clique em **“CONFIGURAÇÕES”**.



No “PASSO 8” desmarque a opção “HABILITAR A PRIVACIDADE DE IDENTIDADE”. e habilite “SELECIONAR UM MÉTODO NÃO EAP PARA AUTENTICAÇÃO” como “SENHA NÃO CRIPTOGRAFADA (PAP)” e clique em “OK”.





AGTIC

Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação

Dúvidas?



3361-3333



csa.agtic@ufpr.br



<http://www.agtic.ufpr.br/portal>